

Impostazioni delle Cornici

Informazioni

Le cornici hanno uno stile predefinito che può essere modificato usando le impostazioni Cornici per ogni tipo di cornice.

Alla fine di questo documento è disponibile uno schema che mostra le funzioni di ciascuna impostazione di personalizzazione.


Note

La modifica delle proprietà del **marginella pagina** nelle **impostazioni del bordo della pagina** modificherà i margini dell'intero documento, incluse le pagine in cui il bordo non è presente. Si tratta di un'impostazione valida per l'intero documento.

Anche la spaziatura dei paragrafi è un'impostazione valida per l'intero documento.

La spaziatura dei simboli si imposta invece riga per riga.



Tutte queste impostazioni possono essere gestite tramite i pulsanti Layout che si trovano nella sezione Bordi della barra degli strumenti.



Suggerimento




Se desideri aggiungere una cornice vuota per inserire una casella di controllo, ad esempio, dovrai cambiare i colori del testo e del simbolo in bianco. Per il simbolo dovrai usare il comando Tavolozza.




Cornici predefinite

1. Come impostazioni predefinite, abilitando tutte le Cornici, vedrai un **bordo della pagina**, un bordo del **paragrafo** e un **simbolo** Bordo.



2. Puoi modificare uno qualsiasi di questi bordi facendo clic sul pulsante freccia in basso a destra della sezione Cornici.



Cornici di Pagina

1. All'interno delle **Impostazioni Cornici Pagina** è possibile modificare:
 - a. Colore Cornice
 - b. Sfondo della Cornice(colore)
 - c. Spessore del bordo della Cornice
 - d. Le curvature degli angoli
 - e. Stile Cornice (Continuo, Tratteggiato, ecc.)
 - f. Dove visualizzare la Cornice:
 - i. Tutte le pagine
 - ii. Prima Pagina
 - iii. Ultima pagina
 - iv. Prima e Ultima Pagina
 - g. Distanza dal bordo (ovvero lo spazio tra la cornice e il bordo della pagina)

Impostazioni Cornice Pagina ✕

Proprietà Cornice Pagina

Colore CorniceSfondo CorniceSpessore Cornice

2,5

 mmCurvatura Angoli

8

 mmStile Cornice

Continuo

Visualizza su:

Tutte le Pagine

Dist. da Bordo Pag.

15

 mm

Proprietà Margini Pagina

Margine Superiore

1500

Margine Destro

1500

Margine Inferiore

1500

Margine Sinistro

1500

OK

Annulla

Cornici

auxilia.it

Pagina

2. Da questo pannello puoi anche modificare il margine della **pagina**, ovvero la distanza tra margine tra il margine della pagina e il testo, non quella tra margine e Cornice.



Attenzione:

La modifica dei **margini della pagina** verrà applicata su tutte le pagine.

Cornici paragrafi

1. All'interno delle **Impostazioni Cornice Paragrafo** è possibile modificare:
 - a. Colore Cornice
 - b. Sfondo della Cornice(colore)
 - c. Spessore Cornice
 - d. Curvatura degli angoli
 - e. Stile Cornice (Continuo, Tratteggiato, ecc.)
 - f. La Distanza da Paragrafo (ovvero la spaziatura interna del paragrafo: lo spazio tra il bordo del paragrafo e il contenuto all'interno)
2. L'opzione **Impostazioni Paragrafo** può essere modificata anche qui. Si tratta della spaziatura tra i diversi paragrafi.



Attenzione:

La modifica delle **Impostazioni Paragrafo** verrà applicata su tutte le pagine.

Impostazioni Cornice Paragrafo ✕

Proprietà Cornice Paragrafo

Colore Cornice 

Sfondo Cornice 

Spessore Cornice mm

Curvatura Angoli mm

Stile Cornice Continuo ▾

Dist. da Paragrafo mm

Impostazioni Paragrafo

Spazio tra Paragrafi mm

OK Annulla

1. All'interno delle **Impostazioni Cornice**

Simbolo è possibile modificare:

- a. Colore Cornice
- b. Sfondo della Cornice(colore)
- c. Spessore Cornice
- d. Curvatura degli angoli
- e. La Distanza da Contenuto (ovvero la spaziatura interna del simbolo: lo spazio tra il bordo del simbolo e il simbolo stesso)
- f. Stile Cornice (Continuo, Tratteggiato, ecc.)
- g. Spazio tra i simboli (quanto sono distanti i simboli l'uno dall'altro)



The screenshot shows a dialog box titled "Impostazioni Cornice Simbolo" with a close button (X). Inside, under the heading "Proprietà Cornice Simbolo", there are several settings:

- Colore Cornice:** A color selection box showing a blue square.
- Sfondo Cornice:** A color selection box showing a white square.
- Spessore Cornice:** A text input field with the value "1" and the unit "mm".
- Curvatura Angoli:** A text input field with the value "2,6" and the unit "mm".
- Dist. da Contenuto:** A text input field with the value "0" and the unit "mm".
- Stile Cornice:** A dropdown menu currently set to "Continuo".
- Spazio tra Simboli:** A text input field with the value "5" and the unit "mm".

At the bottom right of the dialog are two buttons: "OK" and "Annulla".

Cornici: Schema di esempio

1. A destra potete vedere un documento di esempio con alcune impostazioni Cornici modificate.
 - a. Modifiche alla **Cornice della pagina**:
 - i. Spessore del bordo: 8 mm
 - ii. Curvatura angoli: 0 mm
 - iii. Stile del bordo: In rilievo
 - iv. Distanza da bordo Pag. 15 mm
 - b. Modifiche alla **Cornice del paragrafo**:
 - i. Spessore della Cornice: 2,5 mm
 - ii. Raggio della Cornice: 0 mm
 - iii. Stile della Cornice: Punteggiato
 - iv. Distanza Paragrafo: 10 mm
 - c. Modifiche alla **Cornice del simbolo**: 15mm
 - i. Curvatura angoli: 15 mm
 - ii. Distanza da Contenuto: 1 mm
 - iii. Spaziatura tra i simboli: 10 mm

